



SF Bestimmungen (Definitionen s.u.)	Pero	Resistenzgruppe	Oidium	Resistenzgruppe	Botrytis	Resistenzgruppe	Roter Brenner	Resistenzgruppe	TW/KEF etc.
SF 245 - 01(02) (Kurzfassung) Wiederbetreten nach Abtrocknen	Ampexio Enervin SC Orvego Profler FytoSave	C/E S C/S P keine	Collis Dynali Kumar Kusabi Sarumo Schwefel Taegro Topas Vitisan Vivando	A/L R/G keine K G keine keine G keine K	Botector Cantus Prolectus Serenade Kenja	keine L O keine L	Flint	A	Coragen Dipel ES Mimic SpinTor Micula Xentari Mospilan Minecto One
SF245-01: Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.									
SF245-02: Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden.									
SF 179/189/ 1891 (Kurzfassung) 24 Std. nach Ausbringung plus 48 Std. mit SAP + USH	Aktuan Zulassung Pero ruht Aktuan Gold Delan WG Flovine Folpan 500 SC Folpan 80 WDG Forum Gold Mirror Polyram (+) Sanvino Veriphos Videryo F Vinifol SC Vinifol WDG VinoStar	B C keine keine keine keine C keine keine F keine F keine keine C	Custodia Talendo Talendo extra Talius	A/G J J/G J	Babel Pyrus Scala Switch	M M M M/N			Karate Zeon
SF179/189/1891: Das Wiederbetreten der behandelten Flächen/Kulturen ist am Tage der Applikation nur mit der persönlichen Schutzausrüstung möglich, die für das Ausbringen des Mittels vorgegeben ist. Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 24 Stunden nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. Innerhalb 48 Stunden sind dabei der Schutzzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.									
SF274-2: (Kurzfassung) wiederbetreten erst nach 48 Std	Melody Combi (+)	C							
SF274-2: Nachfolgearbeiten/Inspektionen auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 2 Tage nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden.									
SF275-EWE: (Kurzfassung) einschließlich Ernte AK + festes Schuhwerk -4WE ...bis 4 Tage nach Anwendung	Frutogard Zorvec Vinabel	keine Q/E	Belanty (+)	G					
SF275-EWE: Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Weinbau bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.									
SF 266 und SF 266 - 1 (Kurzfassung) Wiederbetreten nach Abtrocknen mit AK + SH + festes Schuhwerk Bis Ernte!	Delan pro Fantic F	keine D	Sercadis Luna experience	L G/L					
SF266/266-1: Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. Dabei sind lange Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und Schutzhandschuhe zu tragen.									
SF 276-...WE (Kurzfassung) AK + SH + festes Schuhwerk... -EWE ... bis einschließlich Ernte -28WE ...bis 28 Tage nach Anwendung -4WE ...bis 4 Tage nach Anwendung -3WE ...bis 3 Tage nach Anwendung	Badge WG (+) Cuproxtat (+) Grifon SC (+) Folgut 80 WG (+) Melody Combi (+) Mildicut Polyram (div) (+) Solofof Zorvec Zelavin	keine keine keine keine C F keine keine Q	Luna Max (+) Kusabi Max (+)	H/L K/G					
	Airone SC Coprantol Duo Cuprozin progress Funguran progress	keine keine keine keine							
			Prosper TEC (+)	H					
			Belanty (+)	G					
SF276-...: Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Weinbau bis ... lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.									
SF 278 - 2WE (Kurzf.) max. 2 Stunden Arbeitszeit/Tag mit AK + SH + festes Schuhwerk... -2WE ... bis 2 Tagen nach Anwendung -10WE ... bis 10 Tagen nach Anwendung -14WE ... bis 14 Tagen nach Anwendung -VEWE ... bis zur Ernte nach Anwendung -56WE ... bis 56 Tagen nach Anwendung			Luna Max (+) Prosper TEC (+) Kusabi Max (+)	H/L H K/G					
	Cuproxtat (+) Polyram WG (+) Folgut 80 WG (+) Badge WG (+) Grifon SC (+)	keine keine keine keine keine							
SF278-...WE: Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb von ... Tagen nach der Anwendung in Weinbau auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen.									

SAP = Schutzzanzug (Pflanzenschutz) mindestensz C2

AK = (lange) Arbeitskleidung (mindestens C1)

USH = Universal-Schutzhandschuhe (Kategorie III, 38 cm Länge)

SH = Schutzhandschuhe (aus PU oder Nitril)