



SF Bestimmungen (Definitionen s.u.)	Pero	Resistenzgruppe	Oidium	Resistenzgruppe	Botrytis	Resistenzgruppe	Roter Brenner	Resistenzgruppe	TW/KEF etc.
SF 245 - 01(02) (Kurzfassung) Wiederbetreten nach <b>Abtrocknen</b>	Ampexio Enervin SC Orvego Profilier FytoSave Frutogard	C/E S C/S P keine keine	Collis Dynali Kumar Kusabi Sarumo Schwefel Taegro Topas Vitsan Vivando	A/L R/G keine K keine keine G keine K	Botector Cantus Prolectus Serenade	keine L O keine	Flint	A	Coragen Dipel ES Mimic SpinTor Steward Xentari
SF245-01: Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.									
SF245-02: Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden.									
SF 179/189/ 1891 (Kurzfassung) <b>24 Std. nach Ausbringung plus 48 Std. mit SAP + USH</b>	Aktuan Aktuan Gold Delan WG Flovine <b>Folpan 500 SC</b> Folpan 80 WDG Forum Gold Forum Star <b>Mirror</b> Polyram (+) Sanvino Veriphos Videryo F <b>Vinifol SC</b> Vinifol WDG Vinstar	B C keine keine keine keine C C keine F keine F keine keine C	Custodia Talendo Talendo extra Talius	A/G J J/G J	Babel Pyrus Scala Switch	M M M M/N			Karate Zeon
SF179/189/1891: Das Wiederbetreten der behandelten Flächen/Kulturen ist am Tage der Applikation nur mit der persönlichen Schutzausrüstung möglich, die für das Ausbringen des Mittels vorgegeben ist. Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 24 Stunden nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. Innerhalb <b>48 Stunden</b> sind dabei der Schutanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.									
SF274-2: (Kurzfassung) wiederbetreten erst <b>nach 48 Std</b>	<b>Melody Combi (+)</b>	C							
SF274-2: Nachfolgearbeiten/Inspektionen auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst <b>2 Tage</b> nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden.									
SF275-EEWE: (Kurzfassung) <b>einschließlich Ernte</b> AK + festes Schuhwerk	Frutogard (+)	keine							Minecto One
SF275-EEWE: Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Weinbau bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.									
SF 266 und SF 266 - 1 (Kurzfassung) Wiederbetreten nach Abtrocknen mit AK + SH + festes Schuhwerk <b>Bis Ernte!</b>	Delan pro <b>Fantic F</b>	keine D	Sercadis Luna experience	L G/L					
SF266/266-1: Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. Dabei sind lange Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und Schutzhandschuhe zu tragen.									
SF 276-...WE (Kurzfassung) AK + SH + festes Schuhwerk... <b>-EEWE ... bis einschließlich Ernte</b>	Cuproxtat (+) <b>Folgut 80 WG (+)</b> Melody Combi (+) Mildicut Polyram (div) (+) Solofol Zorvec Zelavin	keine keine C F keine keine T	Luna Max (+) Kusabi Max (+)	H/L K/G	Kenja				
<b>-28WE ...bis 28 Tage</b> nach Anwendung	Airone SC Badge WG Coprantol Duo Cuprozin progress Funguran progress <b>Grifon SC</b>	keine keine keine keine keine keine							
<b>-4WE ...bis 4 Tage</b> nach Anwendung			Prosper TEC (+)	H					
SF276-...: Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Weinbau bis ... lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.									
SF 278 - 2WE (Kurzf.) <b>max. 2 Stunden Arbeitszeit/Tag</b> mit AK + SH + festes Schuhwerk... <b>-2WE ... bis 2 Tagen</b> nach Anwendung <b>-10WE ... bis 10 Tagen</b> nach Anwendung <b>-14WE ... bis 14 Tagen</b> nach Anwendung <b>-VEWE ... bis zur Ernte</b> nach Anwendung				Luna Max (+) Prosper TEC (+)	H/L H				
			Kusabi Max (+)	K/G					
	Cuproxtat (+) Polyram WG (+) <b>Folgut 80 WG (+)</b>	keine keine keine							
SF278-...WE: Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb von ... Tagen nach der Anwendung in Weinbau auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen.									

SAP = Schutanzug (Pflanzenschutz) mindestens C2 (DIN EN ISO 27065 C2)

USH = Universal-Schutzhandschuhe (Kategorie III, 38 cm Länge)

AK = (lange) Arbeitskleidung (mindestens C1)

SH = Schutzhandschuhe (aus PU oder Nitril)

Festes Schuhwerk gehört zur persönlichen Schutzausrüstung.

### Weitere Auflagen/Anwendungsbestimmungen zum Anwenderschutz:

#### Anmischen, Ausbringen, Reinigen:

Generell sind ein Schutanzug Pflanzenschutz (DIN EN ISO 27065 C3, EN 14605 Typ 4), Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.

Festes Schuhwerk (Gummistiefel, Sicherheitsschuhe) und eine Schutzbrille ist beim Anmischen immer empfehlenswert!

Einige Mittel haben zusätzlich Auflagen: Kopfbedeckung, Atemschutz, Gummi-/Ärmelschürze.

Festes Schuhwerk (Gummistiefel, Sicherheitsschuhe) gehört zur persönlichen Schutzausrüstung.